

IPP 印刷設定手順書 (Windows11)


ネットワークセンター

- ① 下記の URL からプリンタードライバをダウンロードしてください。


https://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ipsio/history/w/bb/pub_j/dr_ut_d/4101034/4101034536/V3800/5240165/240165/history.htm




- ② ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてください。




- ③ ダウンロードフォルダを選択して「OK」をクリックしてください。




- ④ [Extract]をクリックしてください。



⑤ Windows ボタンをクリックしてください。




⑥ 「設定」で検索し、設定を開いてください。




⑦ プリンターとスキャナーをクリックしてください。



⑧ 「デバイスの追加」をクリックしてください。



⑨ しばらくすると「プリンターが一覧にない場合」が表示されますので「手動で追加」をクリックします。



- ⑩ 「共有プリンターを名前を選択する」を選択して下記の URL を入力してください。
入力後に「次へ」をクリックしてください。

■習志野キャンパス

<https://st-nc-pr.toho-u.ac.jp/printers/narashino/.printer>

■大森キャンパス

<https://st-ns-pr.toho-u.ac.jp/printers/kango/.printer>

×

← プリンターの追加

その他のオプションでプリンターを検索

少し古いプリンターを検索する(R)

共有プリンターを名前を選択する(S)

参照(R)...

例: ¥¥<コンピューター名>¥<プリンター名> または
http://<コンピューター名>/printers/<プリンター名>/.printer

IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)

Bluetooth、ワイヤレス、またはネットワーク検出可能プリンターを追加する(L)

ローカル プリンターまたはネットワーク プリンターを手動設定で追加する(O)

次へ(N)


キャンセル

⑪ ユーザー名、パスワードを入力し、「OK」をクリックします。


【重要】

ユーザー名は下記のように入力してください。


ユーザー名：st-ad¥<ユーザー名> 例：st-ad¥111111t




⑫ 「ディスク使用」をクリックします。



- ⑬ 「参照」をクリックします。




- ⑭ ファイルの場所「ダウンロード」を選択し「240165」フォルダを開き「disk1」フォルダに進み「oemsetup.inf」ファイルを選択して「開く」をクリックします。



- ⑮ 「OK」をクリックします。



- ⑯ 「RICOH PRCS Basic BW」を選択し、「OK」をクリックします。



⑰ 下記画面のように表示されたら「次へ」をクリックします。

習志野キャンパス：Narashino(<https://st-nc-pr.toho-u.ac.jp> 上)が正しく追加されました。

大森キャンパス：Kango(<https://st-ns-pr.toho-u.ac.jp> 上)が正しく追加されました。



⑱ 「完了」をクリックしたら作業完了です。

